


# Outlook Express、Windows Live Mail 2011、 Microsoft Outlook 2010、Microsoft Outlook 2010 等 收發信件軟體設定說明

## 壹、Outlook Express 收發信件軟體設定說明

1. 第一次使用 Outlook Express 或是再建立一個新的帳號，使用者可以從上方工具列中選取：[工具] -> [帳戶] -> [新增] -> [郵件]



2. 此處以帳號 fh12340 為例說明：

使用者必須為信箱取一個名稱，可為中文或英文名稱(如圖)，再按[下一步]

網際網路連線精靈

您的名稱

傳送電子郵件時，您的名稱會出現在外送郵件的 [寄件者] 欄位。請輸入您希望出現的名稱。

顯示名稱 (N): Eric Chen

範例: 祝英台

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

3. 請輸入完整的郵件地址：fh12340@phfd. penghu. gov. tw，再按[下一步]。

網際網路連線精靈

網際網路電子郵件地址

電子郵件地址是供其他人傳送電子郵件給您。

電子郵件地址 (E): fh12340@phfd. penghu. gov. tw

例如: someone@microsoft.com

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

4. 選擇內送郵件伺服器之協定為 POP3

內收郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw

外寄郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw

再按[下一步]

網際網路連線精靈

電子郵件伺服器名稱

我的內送郵件伺服器是(S) **POP3** 伺服器。

內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器(I):  
phfd.penghu.gov.tw

SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。

外寄郵件伺服器 - SMTP(O):  
phfd.penghu.gov.tw

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

5. 輸入信箱帳號名稱：fh12340 及密碼(與行政資訊整合入口網密碼一致)，  
請不要勾選「使用安全密碼驗證(SPA)登入」，再選擇[下一步]即完成整個  
Outlook Express 新增帳號基本設定。

網際網路連線精靈

網際網路郵件登入

請建立網際網路服務提供者給您的帳戶名稱及密碼。

帳戶名稱(A): fh12340

密碼(P):  
  
☒ 記憶密碼(W)

如果您的網際網路服務提供者要求您使用 [安全密碼驗證] (SPA) 來存取您的郵件帳戶，請選擇 [使用安全密碼驗證登入] 選項。

☐ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

## 貳、Windows Live Mail 2011 收發信件軟體之設定

1. 第一次使用 Windows Live Mail 2011 或是建立一個新的帳號，請點選上方清單中的「帳戶」後，選取「電子郵件」。
2. 請輸入信箱位址：fh12340@phfd. penghu. gov. tw（以消防局 fh12340 帳號為例說明）。
3. 輸入密碼：與行政資訊整合入口網密碼一致。
4. 為信箱設定一個顯示名稱，可為中文或英文名稱，再按[下一步]。

快速檢視 - Windows Live Mail

常用 資料夾 檢視 帳戶

電子郵件 新聞群組 內容

Windows Live Mail

### 新增電子郵件帳戶

如果您擁有 Windows Live ID，請立即登入。否則可在稍後建立一個 ID。  
[登入 Windows Live](#)

電子郵件地址:  
fh12340@phfd. penghu. gov. tw  
[取得 Windows Live 電子郵件地址](#)

密碼:  
  
☐ 記住此密碼(B)

您傳送郵件的顯示名稱:  
fh12340  
☐ 手動設定伺服器設定(C)

大多數電子郵件帳戶皆可使用 Windows Live Mail 郵件軟體，包括  
Hotmail  
Gmail  
以及其他服務。

取消 下一步

5. 選擇內送郵件伺服器資訊為 POP。

內收郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。

外寄郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。

再按[下一步]。

Windows Live Mail

## 設定伺服器設定

如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。

內送郵件伺服器資訊

伺服器類型:

POP

伺服器位址:

phfd.penghu.gov.tw

☐ 需要安全連線 (SSL)(R)

使用下列進行驗證:

純文字

登入使用者名稱:

fh12340

外寄郵件伺服器資訊

伺服器位址:

phfd.penghu.gov.tw

☐ 需要安全連線 (SSL)(R)

☐ 需要驗證 (A)

連接埠:

25

110

取消

上一步

下一步

6. 選擇[完成]結束整個基本設定。




## 參、Microsoft Outlook 2010 收發信件軟體之設定

1. 第 1 次使用 Outlook2010 或建立一個新的帳號，可以點選[檔案]後選取[新增帳戶]。



2. 請選擇「電子郵件帳戶」後，點選「下一步」




### 3. 請輸入

您的名稱：為信箱設定一個顯示名稱，可為中文或英文名稱


電子郵件地址：fh12340@phfd.penghu.gov.tw (以消防局 fh12340 帳號為例說明)。

密碼：與行政資訊整合入口網密碼一致。

再按[下一步]。



4. outlook2010 檢查通過後，點選「下一步」（如檢查不通過，請確認之前的輸入是否正確）




5. 選擇內送郵件伺服器之協定為 POP3。

內收郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。

外寄郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。

再按[完成]。




## 肆、Microsoft Outlook 2013 收發信件軟體之設定

1. 第 1 次使用 Outlook2013 或建立一個新的帳號，可以點選[帳戶設定]後選取[帳戶設定]。



2. 選取[帳戶設定]再點選[新增]。



3. 選取[電子郵件帳戶]再點選[下一步]。

新增帳戶

選擇服務

☒ 電子郵件帳戶(E)  
連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或您的公司所提供的電子郵件帳戶。

☐ 其他(O)  
連線至下列顯示的伺服器類型。

Fax Mail Transport

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

4 選取[手動設定或其他伺服器類型]再點選[下一步]。

新增帳戶

自動帳戶設定  
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

☒ 電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y): 電子郵件  
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E): test@mail.penghu.gov.tw  
範例: ellen@contoso.com


密碼(P): \*\*\*\*\*

重新鍵入密碼(T): \*\*\*\*\*  
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

☒ 手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

4 選取[POP 或 IMAP]再點選[下一步]。



5. 請輸入

使用者資訊：

- (1) 您的名稱：為信箱設定一個顯示名稱，可為中文或英文名稱。
- (2) 電子郵件地址：fh12340@phfd.penghu.gov.tw（以消防局 fh12340 帳號為例說明）。

伺服器資訊：

- (1) 帳戶類型為 POP3。
- (2) 內收郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。
- (3) 外寄郵件伺服器：phfd.penghu.gov.tw。

登入資訊：

- (1) 使用者的名稱：與行政資訊整合入口網帳號一致。
- (2) 密碼：與行政資訊整合入口網密碼一致。

點選[其他設定]：

於[網際網路郵件設定]頁面選擇[外寄伺服器]

將[我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證]打勾，按[確定]。

再按[下一步]。

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

**使用者資訊**

您的名稱(Y): 電子郵件

電子郵件地址(E): fh12340@phfd.penghu.gov.tw

**伺服器資訊**

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): phfd.penghu.gov.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): phfd.penghu.gov.tw

**登入資訊**

使用者名稱(U): fh1234

密碼(P): \*\*\*\*\*

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

**測試帳戶設定**

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

☒ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

**傳送新郵件到:**

☒ 新增 Outlook 資料檔(W)

☐ 現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

上一步(B) 下一步(N) > 取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

☒ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

☒ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

☐ 使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

☐ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

6. 新增帳號完成設定，點選[完成]。

